

Instalação VM e Windows 10

❖❖ 3. Instalar o Windows 10

1. Inicie a máquina virtual.
2. Quando a tela de **"Instalação do Windows"** aparecer:

Idioma: Português (Brasil)

Formato de hora e moeda: Português (Brasil)

Teclado: ABNT2

3. Clique em **Avançar** → **Instalar Agora**.

3.1. Ignorar a Chave do Windows

Se pedir uma chave, clique em **"Não tenho uma chave do produto"**.

3.2. Escolher a Versão

Escolha **Windows 10 Pro** (ou outra de sua preferência) e clique em **Avançar**.

3.3. Aceitar os Termos

Marque a opção **"Aceito os termos"** e clique em **Avançar**.

3.4. Tipo de Instalação

Escolha **"Personalizada: Instalar apenas o Windows (avançado)"**.

3.5. Configurar o Disco

Selecione o **único disco disponível (30 GB)** e clique em **Avançar**.

A instalação será iniciada. Aguarde o processo (leva alguns minutos).

❖❖ 4. Configurar o Windows (Sem Conta Microsoft)

Instalação VM e Windows 10 1

1. **Escolher País:** Selecione **Brasil** e clique em **Sim**.
2. **Layout do Teclado:** Escolha **ABNT2** e clique em **Sim**.

3. **Pular Segunda Configuração de Teclado:** Clique em **Pular**.

4. **Conexão de Rede:** Clique em **Não tenho internet**.

5. **Configuração da Conta:**

Clique em **Conta Offline** (se essa opção não aparecer, clique em **Opções de Login > Conta Offline**).

Em "Quem usará este PC?", digite um nome de usuário e clique em **Avançar**.

Criar senha: Deixe em branco e clique em **Avançar**.

❖❖ 5. Desativar Opções de Privacidade

1. **Ativar Reconhecimento de Voz Online?** → Clique em **Não**.

2. **Localização?** → Clique em **Não**.

3. **Encontrar Meu Dispositivo?** → Clique em **Não**.

4. **Enviar Diagnósticos?** → Escolha **Apenas Requeridos**.

5. **Melhorar Tinta e Digitação?** → Clique em **Não**.

6. **Experiências Personalizadas?** → Clique em **Não**.

7. **Apps de Publicidade?** → Clique em **Não**.

O Windows terminará a configuração e carregará a área de trabalho.